

## Tips og tricks i Windows10

### Indholdsfortegnelse

<a href="#">Opret flere skriveborde.....</a>	3
<a href="#">Flere skriveborde i fuld størrelse:.....</a>	3
<a href="#">Ryst for at minimere vinduer.....</a>	3
<a href="#">Minimer vinduer på skrivebordet et øjeblik.....</a>	4
<a href="#">Hvilke ikoner skal vises i processlinien.....</a>	4
<a href="#">Luk et vindue fra processlinien.....</a>	4
<a href="#">Skjul ikonerne på Skrivebordet.....</a>	4
<a href="#">Skærmskud .....</a>	4
<a href="#">Kalibrering af skærmindstillinger.....</a>	4
<a href="#">Oversigt over alle programmer eller apps.....</a>	4
<a href="#">Installer Windows10 fra Windows7:.....</a>	4
<a href="#">Log på som administrator:.....</a>	4
<a href="#">Log på med en lokalkonto.....</a>	4
<a href="#">Rollback til en tidligere version af Windows10.....</a>	5
<a href="#">Sletning af harddisk.....</a>	5
<a href="#">Opstart i Fejlfindings tilstand.....</a>	5
<a href="#">Windows Store kan ikke åbne.....</a>	5
<a href="#">Glemte Product-key.....</a>	5
<a href="#">Overfør fotos fra en enhed til en anden.....</a>	6
<a href="#">Windows melder om systemfejl.....</a>	6
<a href="#">Skærbilledet blinker.....</a>	6
<a href="#">Google tjenester.....</a>	6
<a href="#">Indtaling af dokumenter.....</a>	6
<a href="#">Søgning af billeder.....</a>	6
<a href="#">Omvendt billedsøgning.....</a>	6
<a href="#">Googles flyrejser.....</a>	7
<a href="#">Fortryd mails i Google.....</a>	7
<a href="#">Tjeneste til at hente og installere programmer.....</a>	7
<a href="#">Vis video fra Edge på fjernsynet.....</a>	7
<a href="#">Kontroller tidspunkt for opdatering og genstart.....</a>	7
<a href="#">Behold din båndbredde for dig selv.....</a>	7

<a href="#"><u>Tegn på en hjemmeside</u></a> .....	8
<a href="#"><u>Få programmerne til at starte med Windows</u></a> .....	8
<a href="#"><u>Fjern adgangskode fra tablet</u></a> .....	8
<a href="#"><u>Edge Fastgør fane</u></a> .....	8
<a href="#"><u>Vis favoritter i Edge</u></a> .....	8
<a href="#"><u>Noter på Windows</u></a> .....	8
<a href="#"><u>Lås fra tastaturet</u></a> .....	8
<a href="#"><u>Fart og tempo med USB</u></a> .....	8
<a href="#"><u>Flyt apps til nyt drev</u></a> .....	8
<a href="#"><u>Filers kompatibilitet som administrator og tidligere udgaver af Windows</u></a> .....	9
<a href="#"><u>Kopier filens sti</u></a> .....	9
<a href="#"><u>Lav afkrydsningsfelt i mapperne</u></a> .....	9
<a href="#"><u>Omgå login</u></a> .....	9
<a href="#"><u>Få styr på codecs</u></a> .....	9
<a href="#"><u>Bloker og fjern uønskede programmer</u></a> .....	9
<a href="#"><u>Skift størrelse</u></a> .....	9
<a href="#"><u>Omarranger fliser</u></a> .....	10
<a href="#"><u>Skjul de nyligt åbnede programmer</u></a> .....	10
<a href="#"><u>Flere brugerflader</u></a> .....	10
<a href="#"><u>Fastgør mapper</u></a> .....	10
<a href="#"><u>Omarranger alle dine fastgjorte mapper</u></a> .....	10
<a href="#"><u>Slå Hurtig adgang-visning fra</u></a> .....	10
<a href="#"><u>Kig ind i skriveborde</u></a> .....	10
<a href="#"><u>Meddelelser midlertidigt fra</u></a> .....	10
<a href="#"><u>Understøttelse for Android og iPhone</u></a> .....	11
<a href="#"><u>Gem websider til senere læsning</u></a> .....	11
<a href="#"><u>Sådan skiftes computerens navn</u></a> .....	11
<a href="#"><u>JumpLister i Startmenuen</u></a> .....	11
<a href="#"><u>Hurtigere indlæsning</u></a> .....	11
<a href="#"><u>Kør ISO-images</u></a> .....	11
<a href="#"><u>Tilpas superbrugermenuen</u></a> .....	11
.....	
<a href="#"><u>Forbedret kommando-prompt</u></a> .....	12
.....	
<a href="#"><u>Opret en 'ryd udklipsholder'-genvej</u></a> .....	12

<a href="#"><u>Ren installation af Windows uden brug af DVD eller usb</u></a> .....	12
<a href="#"><u>Opret liste over computerens programmer</u></a> .....	12
<a href="#"><u>Find koden til dit trådløse netværk</u></a> .....	12
<a href="#"><u>Lav et billede om til en PDF-fil</u></a> .....	12
<a href="#"><u>Vis kontrolpanel</u></a> .....	12
<a href="#"><u>Fastgør ikonen på skærmen</u></a> .....	12
<a href="#"><u>Rediger placering af filer</u></a> .....	13
<a href="#"><u>Kæd computer og telefon sammen</u></a> .....	13
<a href="#"><u>Styret Mappedgang i Windows10</u></a> .....	13
<a href="#"><u>Systemets sundhedstilstand</u></a> .....	13
<a href="#"><u>Gem billeder og dokumenter på et andet drev</u></a> .....	13
<a href="#"><u>Hjemmesides sårbarhedstjek</u></a> .....	14
<a href="#"><u>Overblik over harddisken</u></a> .....	14
<a href="#"><u>Systemets sundhedstilstand</u></a> .....	14
<a href="#"><u>Red forsvundne filer</u></a> .....	14
<a href="#"><u>Gem billeder og dokumenter på andet drev</u></a> .....	14
<a href="#"><u>Fejlfindingsværktøj i Windows10</u></a> .....	14
<a href="#"><u>Fjern døde links i browserer-bogmærker</u></a> .....	14

### **Opret flere skriveborde**

Win + Tab

### **Flere skriveborde i fuld størrelse:**

dækkende 1/2 skærm

Shift + ctrl + Win + Tab

### **Ryst for at minimere vinduer**

Har du mange vinduer åbne på en gang, kan de klikkes ned ved at holde venstre museknap nede i toppen af det vindue som skal forblive åbent. Vis vindue i fuld størrelse.

Hold musen over ikonet på processlinien det stykke tid. Derefter vises vinduet i fuld størrelse.

### **Flere skærme**

Der kan vises flere skærme eller understøt en projector: tryk Win + P.

### **Minimer vinduer på skrivebordet et øjeblik.**

Klik på nederste højre hjørne af skærmen.

### **Hvilke ikoner skal vises i processlinien**

Indstillinger → System → Beskeder og Handlinger

### **Luk et vindue fra processlinien**

Hold musen over ikonet i processlinien, så kommer der en lille udgave af vinduet, hvorfra det kan lukkes ved at trykke på det røde x.

### **Skjul ikonerne på Skrivebordet**

Højreklik på Skrivebordet og gå til Vis.

Fjern fluebenet ved Vis ikoner på Skrivebordet.

### **Skærmskud**

For at få et billede af skærmen kan man blot trykke op tasten PrtScn. Billedet vil nu ligge i mappen Billede -> Screenshots. Man kan begrænse området til det aktuelle vindue:

Hold Alt + PrtScn nede

- nu bliver der taget et billede af det aktive vindue.

### **Kalibrering af skærmindstillinger.**

Skriv *dccw* i søgefeltet og i det næste vindue kan skærmen kalibreres.

### **Oversigt over alle programmer eller apps.**

Fra Skrivebord: Hold Alt nede og klik Tab

Nu kan det ønskede program vælges med piltasterne.

### **Installer Windows10 fra Windows7:**

Slet filer i mappen `c:\windows\softwaredistribution\download`

### **Log på som administrator:**

`net user administrator /active:yes`

`cmd`

`wuauclt.exe/updatenow`

### **Log på med en lokalkonto**

Indstillinger → Din konto → Lokalkonto

## **Rollback til en tidligere version af Windows10**

Tryk Shift + F8

## **Sletning af harddisk**

For at få en sikker sletning af harddisken kan programmet Eraser benyttes.

## **Opstart i Fejlfindings tilstand**

### **Metode1**

Vælg her hvilken tilstand der ønskes:

Minimal: Starter absolutte minimal drivers

Alternativ brugergrænseflade: Starter fejlsikret tilstand fra en kommandoprompt

Active-Directory-reparation Starter fejlsikret tilstand fra et maskin-specifik information f.eks.: hardware models

Netværk: Starter fejlsikret tilstand med de nødvendige drivere fra netværking

### **Metode2**

Hold Shift + Genstart (under tænd/sluk)

- så kommer man til Genstart, hvor man kan vælge Fejlfinding > Avancerede indstillinger > Indstillinger for start. Når du klikker Genstart får man en liste over muligheder for start – herunder Fejlsikret tilstand.

### **Metode3**

Skriv msconfig i kørselsmenuen og vælg Bootindstillinger - Fejlsikret tilstand.

### **Metode4**

Gå til Start knappen og klik på den "med magt". Tryk på den og hold "Shift" nede og venstreklik på genstart. Det vil medføre genstart.

Fra menuindstillinger kræves fejlsikret tilstand ved at trykke på de tilsvarende taster på tastaturet.

### **Metode5**

Aktiver Legacy Avancerede startindstillinger med F8 nøgle.

Højreklik på Start og vælg kommandoprompt (admin).

skriv : bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy

Hit 'angiv'

F8 er nu aktiveret.

For at deaktivere:

bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard

## **Windows Store kan ikke åbne**

Prøv at rense Store's cache: Tryk Win - R

Skriv wsreset.exe og OK

- så renses Store's cache.

## **Glemt Product-key**

Se visual-basic-fil i Dropbox (under Windows10-tips).

ELLER:

Se en anden funktion:

[http://www.nirsoft.net/utils/product\\_cd\\_key\\_viewer.html](http://www.nirsoft.net/utils/product_cd_key_viewer.html)

### **Overfør fotos fra en enhed til en anden**

F.eks. Dropbox, flytbart drev, smartphone:

Vælg Indstillinger -> Enheder -> Automatisk afspilning

Vælg passende indstilling

### **Windows melder om systemfejl.**

Skriv cmd i startmenuen.

Højreklik og vælg "Kør som administrator"

Skriv sfc/scannow og tryk Enter.

### **Skærbilledet blinker.**

1. Gå til startmenuen og vælg Indstillinger.

Klik på Enheder.

Klik på Enhedshåndtering i bunden af kolonnen

Klik på pilen ud for Skærmbillede og vælg Opdater driversoftware

Nu scannes alle systemfiler. Manglende eller beskadigede erstattes med velfungerende kopi

### **Google tjenester**

Log ind på din Google konto.

Klik på Google Apps (de små prikker i øverste højre hjørne)

Her ligger alle Googles tjenester.

### **Indtaling af dokumenter.**

Klik så oversigten over Googles Apps kommer frem.

Klik på "Mere"

Klik på Docs

Klik på den røde cirkel med "+" i nederste højre hjørne.

Nu kommer der et nyt dokument frem.

Vælg Værktøjer og Indtaling.

### **Søgning af billeder.**

Hvis man har specifikke krav til billedet man søger:

[www.google.com/advanced\\_image:search](http://www.google.com/advanced_image:search).

Her kan billederne filtreres på størrelse, format, farve og type.

Billeder med copyright kan udelukkes.

### **Omvendt billedsøgning.**

Billeder der minder om man allerede har kan findes ved at klikke på "billeder" i øverste højre hjørne og

derefter på ikonet i søgefeltet som ligner et kamera. Indsæt webadressen på et billede eller, træk og slip et fra din pc i søgefeltet. Klik på luppen for forblive i søgefeltet.

### **Googles flyrejser.**

På [google.dk/flights](http://google.dk/flights) kan man søge efter flyrejser. Hvis man har tilladt Google at medtage private oplysninger kan man søge på flynummer og få vist afgangstider og landingstider.

### **Fortryd mails i Google**

Man kan få 10 sekunder til at fortryde en sendt mail i Gmail.

Klik på tandhjulet og vælg Indstillinger.

Klik derefter på Labs.

Rul ned til Fortryd Send og marker Aktiver.

Gem ændringer.

Herefter bliver mailen først sendt efter 10 sekunder.

### **Tjeneste til at hente og installere programmer.**

På denne tjeneste kan man hente og installere en masse af de mest brugte programmer samtidig:

[www.ninite.com](http://www.ninite.com)

### **Vis video fra Edge på fjernsynet**

Video fra computeren kan vises på fjernsynet gennem Edge via det trådløse netværk. Det kræver at dit tv er kompitabelt med DNLA.

1. Åbn Youtube,
2. Gå til de tre prikker øverste højre hjørne af Edge.
3. Tryk på Stream medie på din enhed.

### **Kontroller tidspunkt for opdatering og genstart**

Hvis du selv vil bestemme hvornår der skal genstartes efter en opdatering kan det gøres her:

1. Vælg Indstillinger og Opdatering og sikkerhed.
2. Under Windows update vælg: Rediger aktive timer.
3. Vælg Starttidspunkt og sluttidspunkt for hvornår du ikke vil forstyrres.

I dette tidsrum vil Windows ikke genstarte automatisk.

### **Behold din båndbredde for dig selv**

1. Åbn Indstillinger og vælg Opdateringer og sikkerhed og på Avancerede indstillinger.
- 2 Vælg, hvordan opdateringer leveres.
3. Slå dele-funktionen fra.

### **Tegn på en hjemmeside.**

Browseren Edge giver dig mulighed for at tegne eller skrive på en hjemmeside.

Åbn Edge-browseren og Opret en webnote. Det er nu muligt at tegne, markere, slette, tilføje en note eller kopiere enkeltdele på en hjemmeside. Billedet kan gemmes med klik på disketteikonet.

### **Få programmerne til at starte med Windows**

Få programmerne til at starte samtidig med at Windows går igang.

I Åbn skriv shell:startup og der kommer en mappe hvor man kan lægge genveje til de programmer der ønskes.

### **Fjern adgangskode fra tablet**

Nulstil til fabriksindstillinger, hvis man har glemt adgangskoden. Prøv:

1. Volumen op + tænd
2. Volumen ned + tænd
3. Volumen op og ned + tænd.

### **Edge Fastgør fane**

Faner kan fastgøres i øverste venstre hjørne og formindskes for at spare plads.

Højreklik ->Fastgør

### **Vis favoritter i Edge**

Klik på de vandrette streger i øverste højre hjørne. Klik på stjernen.

### **Noter på Windows**

Appen Plumbago er til at tage noter. Der kan skrives op til 25 sider.

Pak filer på vedhæftede på mail

Højreklik på filnavnet og vælg "Send til" og vælg "Zip komprimeret mappe".

### **Lås fra tastaturet**

Tryk Win + L. Så bliver computeren låst.

### **Fart og tempo med USB**

Sæt et USB i og når menuen kommer vælges "Gør systemet hurtigere". Nu aktiveres funktionen ReadyBoost. Nu kan du vælge hvor megen plads der skal bruges til computerens hukommelse.

### **Flyt apps til nyt drev.**

Hvis man vil flytte placeringen af nye programmer kan det gøres med:  
System>Lager> og gå til sektionen "Gem placeringer".

Indstillinger>



### **Filers kompatibilitet som administrator og tidligere udgaver af Windows**

En enkelt fil kan køres som administrator: På exe-navnet højreklikkes:  
Kompatibilitet - Kør dette program som administrator.

Egenskaber -

I samme vindue kan det undersøges om det er kompatibelt med tidligere udgaver af Windows og derefter køres.

Kompatibilitet findes også når man højre-klikker på programmet eller genvejen.

### **Kopier filens sti**

Ved at holde Shift nede og højreklikke på filen, kan filens sti kopieres.

### **Lav afkrydsningsfelt i mapperne**

Tryk på fanebladet Vis og sæt kryds ved Afkrydsningsfelter for elementer. Nu har alle filerne et felt.

### **Omgå login**

Hvis du gerne vil undgå at skrive brugernavnet når computeren tændes kan det gøres således:

Tryk Win + R

skriv netplwiz og tryk enter

Sørg for at din brugerkonto er valgt og fravælg kravet om at brugeren skal skrive brugernavn.

Klik OK to gange.

Windows forlanger også dit kodeord.

Klik herefter på Start->Indstillinger->Konti->Indstillinger for logon og

Kræv logon: Aldrig.

### **Få styr på codecs.**

Codecs fortæller hvordan man skal afkode de krompressionsmetoder der bliver brugt til at reducere størrelsen på videofiler. Man kan opgradere Windows med en lang række codecs, der sikrer glat afspilning. Download og installer Combined Community Codec Pack fra [www.cccp-project.net](http://www.cccp-project.net).

### **Bloker og fjern uønskede programmer**

Når man har kørt Malware antimalwarebytes bliver uønskede programmer markeret med en PUP. Malware fjerner dem og når computeren er genstartet er de væk. For at undgå fremtidige installationer kan man bruge Unchecky. Det program advarer for at forhindre PUP'er sniger sig ind. Det ændrer også programfunktioner under opsætning. Hvis man dobbeltklikker på programmets ikon, kan man se hvad der er blokeret for.  
[www.unchecky.com](http://www.unchecky.com)

### **Skift størrelse**

Man kan manuelt ændre størrelse på Start-menu ligesom med ethvert andet vindue. Træk blot i enden til den nye størrelse. Man kan kun trække op og ned og til venstre og højre. Man kan ikke trække diagonalt

### **Omarranger fliser**

Man kan flytte rundt på fliser, ligesom man kunne i Windows 8.1. Klik, hold og træk. Hvis det er Microsoft-fliser, kan man også vælge en af de fire forudindstillede størrelser. Hvis man selv har fastgjort fliserne, er der to størrelser at vælge imellem.

### **Skjul de nyligt åbnede programmer**

Hvis du ikke vil have, at Start-menuen viser dine nyligt åbnede programmer og filer, går du til 'Indstillinger > Personlig tilpasning > Start' og fravælger 'Vis seneste åbnede elementer i jumplister i Start eller på processlinien'.

### **Flere brugerflader**

Takket være Continuum skifter Windows 10 automatisk brugerflade på baggrund af det program, du kører. Det vil sige, at Windows kan automatisk skifte mellem Tabletilstand og traditionel tilstand. Desuden registrerer Windows 10 skærmstørrelse og skræddersyr skærbilledet herefter. Start > Indstillinger > System > Tabletilstand.

### **Fastgør mapper**

Man kan manuelt fastgøre mapper og hurtigere finde dem. Højreklik blot på en mappe, og vælg 'Fastgør til Hurtig adgang'. Man fjerner en mappe fra Hurtig adgang ved at højreklikke og vælge 'Frigør fra Hurtig adgang'.

### **Omarranger alle dine fastgjorte mapper**

Du kan ændre mappernes rækkefølge i Hurtig adgang-visningen ved blot at vælge en mappe og trække den over eller under de andre mapper.

### **Slå Hurtig adgang-visning fra**

Åbn Stifinder, og vælg derefter 'Vis > Tilpas båndet'. Under 'Mappeindstillinger' klikker du 'Åbn Stifinder'-menuen i toppen. Vælg derefter funktionen 'Denne pc'.

### **Kig ind i skriveborde**

Start Opgavevisning (skrivebordsikon) og før musen over en virtuel desktop. Nu kan du se alle de vinduer, der kører i den. Ved at klikke på en app-miniature bringer du vinduet helt op foroven.

### **Meddelelser midlertidigt fra**

Undgå distraktion ved midlertidigt at slå Meddelelser fra i Handlingscenter. Højreklik på Handlingscenter-ikonet i Proceslinjen, og gå til 'Skjul meddelelser'. Du kan vælge mellem '1', '3' og '8 timer'. Indstillinger - System - Beskeder og handlinger. Vil du bare undgå forstyrrelser i en periode, kan du aktivere den såkaldte "stilletid" med et højreklik på taleboblen.

## Understøttelse for Android og iPhone

En virkelig styrkelse i Windows 10 er systemets integrationsmuligheder. Med Phone Companion kan brugerne synkronisere indhold mellem deres forskellige pc'er og mobiltelefoner (uanset om det er Windows Phone, Android eller iOS). Man installerer de fornødne komponenter fra de respektive app-stores.

## Gem websider til senere læsning

Man gemmer websider til senere læsning ved at klikke på 'Stjerne'-ikonet, gå til 'Læseliste' og klikke 'Tilføj'. Når du har fået stunder til at læse dem, klikker du på 'Hub'-ikonet (mappen med stjernen) og vælger 'Læseliste'.

## Sådan skiftes computerens navn

Gå til 'Start > indstillinger > System > Om', og klik på knappen 'Omdøb pc'. Du skal genstarte pc'en, før ændringen træder i kraft.

Hej, Windows

Med 'Hej'-funktionen kan man logge på uden et kodeord. Funktionen bruger biometrisk godkendelse af ansigt, regnbuehinde eller finger til at genkende brugeren. Man kan starte den ved at gå til 'Start > Indstillinger > Konti > Indstillinger for logon'.

## JumpLister i Startmenuen

Spar tid ved at bruge jumplister med dine hyppigst brugte programmer. I Registrerings-databaseeditor går du til to 'HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced' og opretter en ny DWORD ved navn 'EnableXamlJump View'. Sæt dens værdi til '1'. Genstart så pc'en.

## Hurtigere indlæsning

På en hurtig maskine kan man frakoble forsinkelsen af app-start. Kør regedit, og gå derefter til 'HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer'. Højreklik på Explorer, vælg 'Ny > Nøgle', og giv den navnet 'Serialiser'. Under denne nøgle opretter du en DWORD-værdi ved navn 'Start-upDelayInMSec' og sætter den til '0'.

## Kør ISO-images

Man behøver ikke tredjepartssoftware for at blade i et ISO-images indhold. Højreklik på det, og klik 'Mount'. ISO-images bliver kørt som virtuelle diske, og man kan få adgang til dem fra Stifinder.

## Tilpas superbrugermenuen

Du omorganiserer eller fjerner detaljer i superbrugermenuen ved at gå til 'C:\Users\username\AppData\Local\Microsoft\Windows\WinX'. Her vil du bemærke tre mapper, der rummer detaljer til superbrugermenuen. Du kan flytte dem rundt eller fjerne dem efter behag.

## Forbedret kommando-prompt

PowerShell bliver ofte overset, men den har fået en række nye funktioner, der gør den mere brugervenlig. Den understøtter nu tekstombrydning, og man kan ændre dens størrelse, hvilket også ændrer dens bufferstørrelse. Den har også stærkt forbedret tastaturstyring af redigering og udvælgelse.

## Opret en 'ryd udklipsholder'-genvej

Til hurtigt at rydde Udklipsholderen for uønsket materiale kan man nemt oprette en fiks genvej. Højreklik (eller tryk og hold) på et tomt område på skrivebordet, og klik på 'Ny' efterfulgt af 'Genvej'.

## Ren installation af Windows uden brug af DVD eller usb

Windows10 kan geninstalleres uden formattering eller brug af DVD eller USB-nøgle.

<https://www.microsoft.com/da-dk/software-download/windows10startfresh>

Der er mulighed for at bevare brugerdata i forbindelse med geninstallationen.

## Opret liste over computerens programmer

Åbn Ccleaner og vælg Værktøjer (Tools). Tryk et tilfældigt program og klik Gem til tekstfil i nederste højre hjørne. Nu ligger der en oversigt over alle programmerne i en fil.

## Find koden til dit trådløse netværk

1. Gå til Kontrolpanel og vælg Netværks- og delingscenter.
2. Vælg Status for Wi-Fi Forbindelser - Trådløse netværk – Sikkerhed.
3. Tryk på "Vis tegn" - og nu kan de se koden.

## Lav et billede om til en PDF-fil

1. Åbn med og klik på Billeder.
2. Klik på øverste højre hjørne -og vælg Udskriv.
3. I rullemenuen i venstre side vælges Microsoft Print to PDF.
4. Klik på Udskriv.

## Vis kontrolpanel

Klik på startknappen og vælg Indstillinger og Personlig tilpasning.

Vælg nu Temaer og tryk på Indstillinger for skrivebordsikoner.

Sæt flueben i Kontrolpanel og klik OK.

## Fastgør ikonen på skærmen.

1. Åbn vinduet som skal fastgøres.
2. Hold windows-tasten nede.
3. Flyt rundt med piletasterne.

### **Rediger placering af filer**

1. Åbn startmenuen og skriv lager.
2. Klik på Lager og vælg, hvor nyt indhold skal gemmes.

### **Kæd computer og telefon sammen**

I windows indstillinger vises en telefon-ikon. Ved indtastning af et telefonnummer kædes telefonen sammen med computeren.

Slet overflødige filer - administrer Lagerplads

Der kan administreres lagerplads under Indstillinger → System → Lager → rediger hvordan vi frigør plads.

Her kan det indstilles at filer som er over 30 dage gamle under Overførsler slettes.

Slet tidligere versioner af Windows.

Slet filer der har været i papirkurven i mere end 30 dage.

Slet midlertidige filer, som mine apps ikke bruger.

### **Styret Mappedgang i Windows10**

Windows10 indeholder en funktion hvor man kan styre mapperne mod randomsoftware. Det er kidnappingsprogrammer.

Indstillingerne foretages sådan:

Indstillinger -> Opdatering og sikkerhed -> Windows Defender -> Åbn Windows Defender Security Center

-> Virus og trusselsbeskyttelse

-> Indstillinger for virus- og trusselsbeskyttelse

ELLER

Søg på Windows Defender Security Center.

Vælg:

Virus- og trusselsbeskyttelse -> Indstillinger for virus- og trusselsbeskyttelse

Den kan være for "hård". f.eks. kunne denne fil ikke gemmes.

### **Systemets sundhedstilstand**

Vil du se om alt er vel.

Indstillinger → System → Om

Der kommer en oversigt over Virus- og trusselsbeskyttelse. Firewall og netværksbeskyttelse. Enhedens ydeevne og tilstand. App- og browserstyring.

### **Gem billeder og dokumenter på et andet drev**

Hvis billederne og/eller Dokumenterne skal have en ny placering kan det ske ved at højreklikke på Mappen

1. vælg egenskaber
2. Placering → Flyt
3. Vælg destinationen f. eks. Lokaldisk D:
4. Klik Vælg mappe – Anvend – ja

Fejlfindingsværktøj i Windows10.

Indstillinger -> opdateringer og sikkerhed → Foretag fejlfinding

Herefter vælges det fejlfindingsværktøj hvor der er problemer.

### **Hjemmesides sårbarhedstjek**

På sonar.com kan man teste sin hjemmeside for syntaxfejl og om den opfylder kravene til ssl.

### **Overblik over harddisken.**

Med programmet Diskboss kan man finde de største filer på harddisken, sammenligne mapper, synkronisere mapper og hvor ligger mapper der fylder meget.

### **Systemets sundhedstilstand**

Under Indstillinger → System → Om kan man se hvor godt systemet er beskyttet og om alt kører vel.

### **Red forsvundne filer**

Med programmet O&O Disk recovery kan man finde forsvundne filer.

### **Gem billeder og dokumenter på andet drev.**

1. Egenskaber Billeder (mappe)
2. Placering → Flyt
3. Vælg destinationen f.eks. lokal disk D:
4. Klik "Vælg mappe" → Anvend → ja

Nu er mappen flyttet til D:

### **Fejlfindingsværktøj i Windows10**

Indstillinger → Opdatering og Sikkerhed → Foretag fejlfinding → Kør fejlfindingsværktøjet.

### **Fjern døde links i browser-bogmærker**

Med programmet AM-Deadlink kan man fjerne døde links i de forskellige browsere.

